V5.0 考点软件流程

一、 安装

1、 考点软件的安装


注意：安装前请先卸载机器上原有的考试系统 V5.0 版本

操作系统：Windows XP

“大连市初中信息技术学业考试系统 V5.0(考点效劳器)”的安装实现了最简化操作，安装时，只要按提示点“下一步”使用缺省设置就可顺利完成安装。



考点效劳器上还要安装数据库引擎软件，只要按提示点“下一步”使用缺省设置就可顺利完成安装。软件安装完成后，会弹出对数据库进行配置并初始化程序的界面，如以下图所示：




如果效劳器本身没有数据库或者数据库已停止，那么第一项“尝试停止原数据库效劳”显示 Skip!；如果效劳器本身没有数据库，那么第二项“尝试删除原数据库效劳”显示 Skip!；最重要的项是“测试数据库连接情况”，只要是该项显示成功，那么其他项不管显示什么情况，数据库安装连接都是成功的。

考点效劳器软件安装完成之后默认的安装目录是“C:\ITEXAMPXv5.0

”，数据库引擎软件安装完成后默认的安装目录是“C:\ITEXAMDBV5”。

2、 考生机的安装和配置

第一步安装，双击客户端的安装文件“

”，一直点击下一步直至安装完成即可。客户端默认的安装目录是“C:\ITEXAMSXV5”，客户端安装好之后，将客户端安装目录下的“阅卷库安装.exe”进行安装，否那么影响学生答题成绩。

安装完成后，在桌面上会出现如以下图的

图标，在屏幕的右下角会出现图标，黄色图标表示考试客户端正在尝试连接效劳器， 当连接失败时，图标会变成如以下图的红色图标。请注意，配置菜单只有在图标为红色时候，即断开连接时，方可使用，当连接成功时图标会变成如以下图的绿色图标。

：代表考试客户端正在尝试连接考场管理效劳器，此时的用户的操作无效。

：代表考试客户端与考场管理效劳器的连接失败。

：代表考试客户端与考场管理效劳器的连接成功。

第二步配置，

第一次运行考试客户端软件，当右下角的 IT 图标变红后，鼠标右击红色 IT 图标出现如图 2-1 所示的配置界面，选择“设置效劳器 IP 地址”，来设置考场管理效劳器的 IP 地址。





图 2-1

选择“设置效劳器 IP 地址后会出现如图 2-2 所示的窗口，输入考场管理效劳器的 IP 地址，单击确认按钮后，在考场管理效劳器运行正常且网络正常的情况下，在屏幕右下角的 IT 图标会变成绿色代表连接成功可以启动考试，在以后的考试中，只要考场管理效劳器的 IP 地址不变，网络顺畅，考试客户端会自动连接考场管理效劳器。



2-2

第三步：检测答题环境

考试客户端与效劳器连通之后会自动检测学生机上的考试环境，为考试的顺利进行做前期的准备工作，如果学生机考试环境正常，就会弹出如图 2-4 所示的窗口，如果学生机的考试环境异常，就会弹出如图 2-5 所示的窗口，窗口中会显示具体错误信息，用户可以根据窗口信息，来进行修改、更新机器上的软件或者更换机器。




图 2-3




图 2-4




图 2-5

（一） 考点效劳器软件在考试过程中的应用

双击【桌面】的快捷方式“大连市初中信息技术学业考试系统(考点效劳器)”或者单击【开始→程序→大连市初中信息技术学业考试系统(考点效劳器)】的快捷方式“大连市初中信息技术学业考试系统(考点效劳器)”程序启动考点效劳器登录界面。输入默认口令“password”可登录考点系统，进入考试系统主界面。如图 1 所示



图 1

在考试过程中所有的操作都在此进行，现在我们就按照一个完整的考试流程，分别介绍一下各功能模块在考前、考中和考后如何使用。

1、考前设置

进入考试系统后，在图如 1 所示的界面中点击“考前设置”按钮，进入考前设置模块，如图 2 所。考前我们主要使用“试题导入”、“名单导入”、“照片导入”、“教师登录”、“数据去除”几个模块的功能，首先看一下“导入数据”功能的使用。



图 2

1.1、试题导入

“试题导入”负责考前考点数据包、考试配置文件的导入

考试开始前，将考试中心分配的加密数据包(*.XUT)、考试配置文件(*.scm)导入到考试系统中。〔数据包和配置文件必须匹配导入，模拟考试的数据包和配置文件不能和正式考试用的数据包和配置文件交叉，否那么不能考试。〕在图 2 中单击 “试题导入”按钮，翻开如图 3 所示的“试题数据导入”窗口。



图 3

在图 3 中单击“选择试卷文件”右边的“浏览”按钮，弹出选择试卷包文件对话框，选定好本考点的数据包后，单击“翻开”按钮，按此方法再选择配置文件，文件选择好后，单击图 3 中的“导入”按钮出现输入密码对话框，只有知道密码才能导入，进一步加强了考试的平安性。输入正确的密码，系统导入数据包和配置文件，导入成功后如图 4 所示。




图 4

加密数据包和考试配置文件导入到考试系统中后，我们考前的第一项工作“导入数据”就完成了

1.2、名单导入

名单导入界面如图 5 所示，主要完成从市中心或区中心获得的“名单数据文件〔.PSB〕”的导入。



图 5

在图 5 所示界面上点击“浏览”按钮选择名单文件，点击“导入”按钮导入考生名单。导入完成后系统有“考生名单导入完成！”提示。

1.3、照片导入

名单导入界面如图 6 所示，主要完成从市中心或区中心获得的与名单文件配套的照片文件的导入。



图 6

在图 6 所示界面上点击“浏览”按钮选择照片文件所在的文件夹，点击“导入”按钮导入考生照片。导入完成后系统有“照片数据导入完成！”提示。

1.4 教师登录

教师登录界面如图 7 所示，主要完成监考教师信息登记功能。



图 7

添加监考教师信息：在如图 7 所示界面的“选择场次信息”场次列表处选择对应的场次，在“教师姓名”处填写教师姓名，然后点击“添加”按钮即可保存教师信息到系统中。

修改监考教师信息：在如图 7 所示界面的“监考教师信息”教师信息列表处选择对应的考生信息，在“教师姓名”处更改原来的信息，然后点击“修改”按钮即可保存更改后的教师信息到系统中。

点击“退出”按钮那么退出该功能界面。

说明：在启动考试前必须登记监考教师信息，否那么无法启动考试。

1.5 数据去除

“数据去除”的界面如图 8 所示，可以去除系统中的考生名单、考场考生异常处理信息、考试参数、监考教师等信息，同时可以删除试卷信息、考生答卷、考生照片等信息。




图 8

点击“开始”按钮时会出现如图 9 所示的系统提示点击“是”系统首先进行备份，如果点击“否”系统直接执行去除操作。点击“退出”按钮，关闭数据去除界面。




图 9

说明：数据去除会把系统内的考试相关数据全部去除，请谨慎使用；在正式考试前使用本功能一次，在正式考试过程中直到考生成绩发布两周后绝对不允许使用该功能。

注意：即使数据去除前进行了备份，考点也不能自行对备份的数据进行恢复，所以该功能要慎用。

为了确保数据平安，执行该功能时需要输入确认密码，密码为当前电脑机器日期的年月日信息构成的八位数字。

2、考试管理

在图 1 所示的界面中点击“考试管理”之后，点击“考场实时管理”进入考场实时管理主界面，如图 10 所示。



图 10

考试过程中，主要做三项工作，分别是：启动/停止考试；在考试“实时管理”界面实时刷新查看考生考试状态；考生异常情况处理。

2.1、启动/停止考试、查看考生状态

考点从考试中心得到启动考试的密码，才能启动考试。如果考试是按日期启动的，那么每天启动考试都需要一个不同的密码。

单击考试管理主界面的“启动考试”按钮，将弹出如图 11 所示“启动考试”窗口。



图 11

在图 11 中选择考试场次，输入正确的密码后，点“启动”按钮，可启动考试。启动成功之后，点击“退出”按钮，退出启动考试界面，返回考场实时管理界面。

在图 10 所示界面选择“计算机列表”出现图 12 所示界面。在“计算机列表”处可以通过鼠标左键与键盘的 Ctrl、Shift 键实现考生机的选择，操作方式同 Windows 资源管理器选择文件的方法一致。还可以通过全选，反选实现考生机的选择。系统提供两种排序方式即“按计算机名称排序”、“按计算机 IP 地址排序”，选择某种排序方式后系统自动按照选择的排序方式重新排序。



图 12

 表示考生机尚未连接，  表示考生机已经连接。

在“计算机列表”处双击某条计算机信息出现如图 13 所示界面。




图 13

可以在相关操作中选择“关闭计算机”、“启动考试界面”、“重启计算机”、“关闭考试界面”中一项，点击“确认”按钮考生机便会执行该操作。

考试启动后，学生就可以登录考试，在图 10 界面中即可以实时查看考生登录、考试、交卷状态，又可以很方便的查看左侧的场次安排时间，保证考试进度。

“考生状态”分为“未考试”、“登录中”、“考试中”、“已交卷”，不同状态的考生的图标以及背景颜色不同，请参见图 14 中的图例所示。“考生答卷”用来标识考生答卷是否已经上传成功，考生答卷不正常的背景颜色为红色，并且显示为异常；考生答卷正常的显示为正常。“异常情况”默认为“正常”，如果对考生进行了异常处理那么显示异常情况。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/528104101010006067